

 **TERRAMAP STANDARD/DX**
セットアップマニュアル

 **Map Marketing**

目次

1. はじめに.....	3
2. 動作環境.....	3
3. セットアップの手順.....	4
3-1 操作内容一覧.....	4
4. セットアップ方法.....	5
4-1 TerraMap のセットアップデータのダウンロードと実行	5
4-2 セットアップ時に表示されるメッセージについて.....	7
4-3 TerraMap のインストール、バージョンアップ	9
4-4 データのインストール	11
4-5 ディスクをお持ちの場合	14
4-6 地図データ(スーパーマップル・デジタルのインストール)	15
4-7 TerraMap 起動時のエラーについて	21
4-8 ライセンスキーの取得と登録	22
5. コンピュータの変更時のデータ移行とアンインストール.....	24
5-1 データのバックアップ	24
5-2 TerraMap のアンインストール	26
5-3 地図データのアンインストール	29
5-4 バックアップデータのリカバリ	30

1. はじめに

このマニュアルは TerraMap に関する以下のセットアップ操作を行われる際にご覧ください。

本文書内の**青色の文字**をクリックすると該当ページにジャンプします。

・新規インストール

・バージョンアップ

・コンピュータの故障・修理時に伴う再インストール

・使用するコンピュータの変更に伴う再インストール

・オプション、カスタマイズ機能の追加インストール

・オプションデータの追加インストール

2. 動作環境

OS	Windows 11 ※ スーパーマップル・デジタル 26 以降を使用する場合は 64bit 必須 ※ Microsoft 社のサポートが終了している Windows での動作保証はいたしません。 ※ 日本語版 Windows 必須。 他言語版の Windows では正常に動作しない場合がございます。 ※ Windows の表示言語は日本語に設定されている必要があります。 ※ インストール時はアドミニストレーター権限を持つユーザー アカウントで操作を行って下さい。 ※ .NetFramework4.6.2 のインストール必須。インストールされていない場合 TerraMap のインストール時に自動でインストールを行います。
CPU	各 OS が推奨する CPU
メモリ	各 OS が推奨するメモリ容量
HDD 空き容量	最低 30GB 以上の空きが必要です。 使用するデータによって必要な容量は変わります。
ディスプレイ	解像度 1024×768pix True Color(24 ビット)以上 ※ DPI 値(テキスト・アプリ・その他の項目のサイズ)の設定は 100% でご使用ください。 ・「スーパーマップル・デジタル 17 以降」のインストールが必須です。 ・「スーパーマップル・デジタル」の DVD ディスクからのインストールには DVD-ROM ドライブが必要です。 ・1 ライセンスにつき 1 台のコンピュータに限り利用可能です。 ※ 本ソフトウェア製品をネットワークサーバにインストールし、ネットワークを介して利用した場合、正常に動作しないことがあります。(リモートデスクトップ接続または、それに類似する環境等を含む) ・インターネット環境推奨 但し、時間圧取得(ルート距離計測・交通センサス含む)機能・起動時 Ver チェック機能、外部リンク機能、お知らせ取得機能、折込エリア、郵便番号エリア、データ紹介・用語解説を使用する場合、インターネット環境は必須です。 また、接続先が制限されている環境の場合、下記 URL に対して問題なく通信できる必要があります。 https://www.mapmarketing.co.jp https://act.mapmarketing.net (時間圧機能をお使いの場合のみ) https://act2.mapmarketing.net (　　"　　)
その他	【ワンクリックレポートシリーズについて】 ・TerraReport、ハフモデル分析機能をご利用の際は Microsoft Excel が必要です。 ※ Excel は Microsoft のサポート対象バージョンのデスクトップアプリ版必須 ・Windows のカレンダーは西暦に設定されている必要があります。 ・Windows の Guest アカウントでは正常に動作しません。「管理者」もしくは「標準」アカウントでログインの上ご使用ください。 ・機種依存文字を使用している Windows アカウント名でログインした場合正常に動作しません。 ・Windows のシステムロケールは「日本語(日本)」に設定されている必要があります。

3. セットアップの手順

セットアップ内容に応じて実施項目が異なります。

「○・△」が表示されている手順をご確認いただきセットアップを行ってください。

3-1 操作内容一覧

セットアップ内容					
I	新規セットアップ	・新規に購入した TerraMap をセットアップする。			
II	バージョンアップ	・使用中のコンピュータにインストールされている TerraMap をバージョンアップする。			
III	再セットアップ 1	・TerraMap の機能に問題が発生したため、同一のコンピュータに再セットアップする。			
IV	再セットアップ 2	・TerraMap を使用するコンピュータを変更する。 ・バージョンアップと同時にコンピュータを変更する。			
V	データのインストール	・追加購入したデータをインストールする			
実施項目					
○	○	○	○	○	4-1 TerraMap のセットアップデータのダウンロードと実行
○	○	○	○	○	4-2 セットアップ時に表示されるメッセージについて
○	○	○	○	○	4-3 TerraMap のインストール、バージョンアップ
○	○	○	○	○	4-4 データのインストール
○	○	△ *2	○	○	4-6 地図データ(スーパーマップル・デジタルのインストール)
○	△ *1	△ *2	○	○	4-8 ライセンスキーの取得と登録
○			○		5-1 データのバックアップ
		*3 △			5-2 TerraMap のアンインストール
	○				5-3 地図データのアンインストール
	○				5-4 バックアップデータのリカバリ

*1:「スーパーマップル・デジタル 17」以降がインストール済みの場合は任意です。

*2:TerraMap のアンインストールのみ行った場合は不要です。

*3:データ移行のためのバックアップを行わない場合、操作は不要です。

4.セットアップ方法

4-1 TerraMap のセットアップデータのダウンロードと実行

TerraMap 本体、アップデートツール、統計データ、ポイントデータは自己解凍形式のファイルでダウンロードされます。ダウンロード後に実行していただくことで解凍処理が行われます。

また、ポイントデータ以外のデータは、解凍終了後インストールが自動実行されます。

※ 必ず、Windows に管理者権限のアカウントでログインして作業を行ってください。

※ TerraMap、及び TerraCoding は終了した状態で作業を行ってください。

※ ポイントデータについては圧縮ファイルの展開までとなります。

※ 複数のデータを同時にインストールすることはできません。

※ ダウンロードからインストール終了までの所要時間はデータにより異なります。

※ ディスクをお持ちのお客様は 14 ページ 4-5 ディスクをお持ちの場合をご参照ください。

データダウンロードページにアクセスします。

下記リンクをクリックするとデータダウンロードページが開きます。


インターネットブラウザで本マニュアルを御覧頂いている場合、キーボードの[Ctrl]キーを押しながらクリックすると新しいタブで表示されます。

【データダウンロードページ】

https://www.mapmarketing.co.jp/mm_web/web/support/terramap/download-stat

データダウンロードページにログインします。

TerraMap のシリアル番号を入力しデータダウンロードページにログインします。



ログイン

こちらのページはログインが必要です。
お使いのTerraシリーズのシリアル番号を入力し、ログインしてください。
TerraMapでのシリアル番号の確認方法について (PDF)

TerraMapシリアルキー

ログイン

このフォームはSSL通信で暗号化されています。

※弊社サイトではログイン時に入力したシリアル番号を取得しております。取得したシリアル番号はサポート向上、製品案内等の営業活動および製品不具合時のダウンロードユーザの特定に使用しますのでご了承ください。

ファイルのダウンロードと実行

「セットアップ・統計データのダウンロード」ページが表示されます。



セットアップ・統計データのダウンロード

最新バージョンのデータ 旧バージョンのデータ

SETUP_DX_TM22 ダウンロード

国勢調査2020標準(行政界)_TM22(U) ダウンロード

ログアウト

①「最新バージョンのデータ」タブを選択します。

新規セットアップ、コンピュータの変更を伴う再セットアップ、バージョンアップ、オプション、カスタマイズ機能の追加インストール、オプションデータの追加インストールを行う場合に使用します。ご利用な可能なすべてのデータが表示されています。

「旧バージョンのデータ」タブにはひとつ前のバージョンのデータが表示されます。

旧バージョンを使用する必要がある場合のみお使いください。

② インストール対象データの「ダウンロード」ボタンをクリックします。

③ ダウンロードされたファイルを実行します。

ダウンロード終了後にブラウザに設定されているダウンロード先フォルダに保存されているファイルを手動で実行してください。

※ 複数データを同時に「実行」することはできません。

※ 同じコンピュータで TerraMap の再セットアップの場合、TerraMap のアンインストールを行っても過去にインストールした「統計データ」はコンピュータ内に保持しております。アンインストールした TerraMap と再セットアップする TerraMap が同一バージョンの場合は「統計データ」のダウンロードおよびインストールは不要です。

※ 過去の国勢調査データなど今後使用しないデータのインストールは不要です。

※ TerraReportBasic をお使いの場合はレポート出力対象年度と前回の国勢調査データのインストールが必要です。


各データのインストール方法は以下のページをご参照ください。

選択したデータ	参照ページ
・SETUP_STD_TM## ・SETUP_DX_TM## などの場合	セットアップファイルの実行
・国勢調査 20##標準 (行政界)_TM##(U) ・年収別世帯推計データ 2015(東京)(行政界)_TM##(U) ・TerraReportBasic_TM##(U) などの場合	統計データのインストール
・時間圏機能 ・DX_エディション変更ツール などの場合	アップデートツールのインストール
・駅別乗降者数総覧 2017 (ポイント) ・大型小売店データ 2018 (ポイント) などの場合	ポイントデータのインストール

4-2 セットアップ時に表示されるメッセージについて

インストール中に以下のメッセージが表示される場合があります。


インストール中にユーザー アカウント制御の画面が出る場合があります。「はい」をクリックして続行してください。また、インストールしているアカウントに管理者権限がない場合には、管理者権限アカウントのパスワードを入力して「はい」をクリックしてください。



【Microsoft.NET Framework4.6.2 のインストールについて】

「SETUP_STD(または DX)_TM##」の実行時に、お使いのコンピュータの環境に、Microsoft.NET Framework4.6.2が未インストールの場合、TerraMap のインストールが終了すると自動的に「TerraMap – InstallShieldWizard」が起動します。インストールを行ってください。


※ お使いの環境によってインストールに 10 分以上お時間がかかる場合がございます。



【Microsoft Visual C++のインストールについて】

「SETUP_STD(または DX)_TM##」の実行時に、お使いのコンピュータの環境に、Microsoft Visual C++が未インストールの場合、TerraMap のインストールが終了すると自動的に「TerraMap – InstallShieldWizard」が起動します。インストールを行ってください。

※ お使いの環境によってインストールに 10 分以上お時間がかかる場合がございます。



ダウンロードファイルの確認メッセージ①

お使いの環境によっては、Windows のスマートスクリーンフィルターにより以下のメッセージが表示される場合があります。「詳細情報」をクリックして表示される「実行」ボタンをクリックしてインストールを行ってください。



ダウンロードファイルの確認メッセージ②

お使いの環境によっては、PC のセキュリティ機能によって、ダウンロードしようとしているファイルに危険性がないかどうかの確認を促すための確認メッセージが表示されます。

表示された場合はマウスを当てると表示される 3 点ボタンをクリックします。



メッセージが表示されます。

「削除」右側の 3 点ボタンをクリックします。

メニューが表示されます。

「保持する」をクリックするとダウンロードが開始されます。



4-3 TerraMap のインストール、バージョンアップ

セットアップファイルの実行


データダウンロードページで「SETUP_STD(または DX)_TM##」を選択します。

展開処理が完了すると「TerraMap – InstallShieldWizard」が表示されます。

メッセージが表示される場合は [4-2 セットアップ時に表示されるメッセージについて](#)を参照。


【バージョンアップの場合】

バージョンアップの場合は、アップグレードの確認メッセージが表示されます。[はい]をクリックして処理を行います。



「TerraMap – InstallShieldWizard」


インストールの準備が始まります。
終了するまでしばらくお待ちください。



「TerraMap 用の InstallShield ウィザードへようこそ」ダイアログが表示されます。
「次へ」ボタンをクリックします。




「使用許諾契約」ダイアログが表示されます。
「使用許諾契約の条項に同意します」をクリックして
「次へ」ボタンをクリックします。「ユーザー情報」
ダイアログが表示されます。




新規インストール時は次の画面が表示されます


「ユーザー情報」ダイアログで「ユーザー名」「所属」「シリアル番号」を入力し、「次へ」ボタンをクリックします。
※「ユーザー名」と「所属」は任意のもので構いません。



「インストール先のフォルダ」ダイアログが表示されます。
インストール先を確認し、「次へ」ボタンをクリックします。
※ デフォルトのインストール先以外に、インストールする場合は、「参照」ボタンをクリックしインストール場所を指定してください。インストール場所を決定後、「次へ」ボタンをクリックします。
※ ルートディレクトリへのインストールに対応しておりません。 例（「C:¥」「D:¥」等）
※ フォルダを作成する場合は、全角文字を使用しないでください。（一部文字に対応しておりません）



「インストール開始」ダイアログが表示されます。
「インストール」ボタンをクリックします。
「インストール」ボタンをクリックすると、インストールが開始されます。



インストールが終了すると、完了画面が表示されます。
「完了」をクリックしてインストールを終了します。



4-4 データのインストール

データの種類

- 国勢調査などの統計データ
- TerraMap Standard から DX へのアップグレード、カスタマイズ機能の追加などのアップデートツール
- オプションで購入されたポイントデータ

統計データのインストール


※ TerraMap のアンインストールを行っても過去にインストールした「統計データ」はコンピュータ内に保持しております。
同じコンピュータでの TerraMap の再セットアップを行う場合、アンインストールした TerraMap と再セットアップする TerraMap が同一バージョンの場合は「統計データ」のダウンロードおよびインストールは不要です。

データダウンロードページで選択したデータの展開処理が完了すると「データインストーラー」が表示されます。
メッセージが表示される場合は [4-2 セットアップ時に表示されるメッセージについて](#)を参照。

「データインストーラ」の実行

「データインストーラ」画面が表示されます。
「インストール」をクリックしてください。
確認画面が表示されます「OK」をクリックして統計データのインストールを開始します。

インストールが終了すると、終了メッセージが表示されます。「OK」ボタンをクリックしメッセージを閉じ、「TerraMap データインストーラ」が終了します。



複数のデータをお持ちのお客様は、同様の手順で、すべての統計データのインストールを行ってください。

※ 複数のデータのインストール処理を同時に実行することはできません。

アップデートツールのインストール

TerraMap Standard から DX へのアップグレード、カスタマイズ機能等の追加の際は TMUpDateTool を実行します。

※「データダウンロード」ページには追加機能の名称で表示されます。例)「DX_エディション変更ツール_TM21」等

※ TerraMap Standard から DX へのアップグレードの場合、追加される標準搭載データのインストールも行ってください。

データダウンロードページで選択したデータの展開処理が完了すると「TerraMap UpDateTool」が表示されます。


メッセージが表示される場合は [4-2 セットアップ時に表示されるメッセージについて](#)を参照。

「TerraMap UpDateTool」の実行

[TerraMap UpDateTool] ウィンドウが表示されます。[更新開始]をクリックして実行します。

更新が完了すると確認画面が表示されます。[OK]をクリックして処理を終了します。

以上で TerraMap の更新は終了です



ポイントデータのインストール（オプションデータ）

ポイントデータは TerraMap の[シンボルインポート]ウィザードを使用してインストールを行います。

※変換作業代行の場合、変換元データディスクは、弊社にて開封し、データの確認を行っております。


データダウンロードページで選択したデータを実行すると展開先の確認画面が表示されます。



フォルダを指定して展開します。
デフォルトではデスクトップに「TerraMap シリーズデータ」
フォルダ内にデータ名フォルダを作成して展開します。



シンボルインポートウィザードを実行します。

TerraMap を起動して、メニューバーから[シンボル][シンボルインポート]をクリックします。




[インポートインポート]ウィザード[インポートデータの選択]ページが表示されます。

[ファイルからインポート][ファイル追加]をクリックすると[インポートファイル選択]画面が表示されます。展開先フォルダ内の「データ名称のフォルダ」に生成された CSV ファイルを選択して[開く]をクリックします。




[インポートデータの選択]ページに戻ります。[次へ]をクリックします。

[シンボルグループの選択]ページが表示されます。



[新規グループ名を入力してください]欄に選択した CSV ファイル名が表示されます。必要に応じて編集して[次へ]をクリックします。

[座標の設定]ページが表示されます。



[座標から]を選択し[経度][緯度]に「経度」「緯度」項目を設定します。

世界測地系座標のデータをご使用の場合は[世界測地系座標を日本測地系座標に変換してインポート]をチェックします。

[完了]をクリックするとインポートが開始します。

※ インポートデータの座標測地系については、各ポイントデータに付属の仕様書または解説書をご確認ください。

4-5 ディスクをお持ちの場合

ディスクをお持ちの場合はディスクからセットアップを行います。

ディスクをDVDドライブにセットして自動再生画面から「フォルダを開いてファイルを表示」をクリックします。

(コンピューターによっては、ディスクをセット後にすぐフォルダが開かれる場合もあります。)

自動再生画面が表示されない場合、フォルダが開けない場合は、スタート→コンピューター(マイコンピューター)→DVDドライブをダブルクリックして開きます。


※ 統計データ、アップデートツールの場合は、お使いのTerraMapに対応しているディスクをご使用下さい。



TerraMap SETUP DISC の場合

開いたフォルダ内の[setup.exe]を実行してセットアップを行います。

※ セットアップ方法の詳細は9ページ [4-3 TerraMap のインストール、バージョンアップ](#)をご参照ください。





TerraMap DATA DISC の場合

開いたフォルダ内にある各データフォルダ内のファイルを実行してセットアップを行います。

※ セットアップするデータによってフォルダ名・ファイル名は異なります、詳しくは「11ページ

[4-4 データのインストール](#)」をご参照ください。



4-6 地図データ(スーパーマップル・デジタルのインストール)

4-6-1 DVD ディスクからインストール の場合

○ 「スーパーマップル・デジタル」は TerraMap で使用する背景地図ソフトです。

TerraMap を利用するコンピュータにスーパーマップル・デジタル 17(以降)をセットし、インストールを行ってください

※ インストール方法の詳細は、以下の注意点をご確認の上、スーパーマップル・デジタルに付属のインストールマニュアルをご覧ください。

○ コンピュータに 13GB 以上の空き容量が必要となります。

○ 必ず、Windows に管理者権限のアカウントでログインした状態で作業を行ってください。

○ 地図データの最新版は新規購入時及びお申込みいただいたお客様にお送りしています。

TerraMap2025 は「スーパーマップル・デジタル 17(以降)」で動作します。

スーパーマップル・デジタル 17(以降)」がインストールされていれば地図データの更新は任意です。

インストール済みの場合は、「スタート」→「すべてのプログラム」または「すべてのアプリ」に、「スーパーマップル・デジタル 17(以降)」があります。

○ インストール時にはスーパーマップル・デジタルのシリアル番号が必要です。DVD に付属しているインストールマニュアルに記載のシリアル番号をご入力してください。TerraMap のシリアル番号とは異なりますので、ご注意ください。

4-6-2 ダウンロードしたファイルからインストールの場合

データダウンロードページにアクセスします。

スーパーマップル・デジタル 26 以降はお申込みいただいたユーザー様にダウンロードにて提供しております。

※ TerraMap のインストール後に、スーパーマップル・デジタルのインストールのインストールを行ってください。

※ インストールにはお申し込み後に弊社から送付したスーパーマップル・デジタルのシリアルが必要となります。

不明な場合はお申し込みされたご担当者様にご確認ください。

下記リンクをクリックするとデータダウンロードページが開きます。


インターネットブラウザで本マニュアルを御覧頂いている場合、キーボードの[Ctrl]キーを押しながらクリックすると新しいタブで表示されます。

【データダウンロードページ】

https://www.mapmarketing.co.jp/mm_web/web/support/terramap/download-stat

データダウンロードページにログインします。

TerraMap のシリアル番号を入力しデータダウンロードページにログインします。



ログイン

こちらのページはログインが必要です。
お使いのTerraシリーズのシリアル番号を入力し、ログインしてください。
TerraMapでのシリアル番号の確認方法について (PDF)

TerraMapシリアルキー

ログイン

このフォームはSSL通信で暗号化されています。

※弊社サイトではログイン時に入力したシリアル番号を取得しております。取得したシリアル番号はサポート向上、製品案内等の営業活動および製品不具合時のダウンロードユーザーの特定に使用しますのでご了承ください。

ファイルのダウンロード

「セットアップ・統計データのダウンロード」ページが表示されます。



「スーパー・マップル・デジタル 26_Disk1」および「スーパー・マップル・デジタル 26_Disk2」の「ダウンロード」ボタンをクリックしてファイルをダウンロードします。

※ ファイルサイズが大きいため(約 10GB)通信環境によってダウンロードに時間がかかる場合がございます。

1 ファイルごとのダウンロードをお勧めします。



スーパー・マップル・デジタル 26 のインストール



ダウンロード終了後、ダウンロード先を開いて「SMDV26_DVD_Disk1.ISO」ファイルを右クリックして「マウント」選択します。

「セキュリティの警告」ウインドウが表示されたら「開く」をクリックします。

DVD ドライブイメージが表示されます。
「SetupMapple.exe」ファイルを実行します。


「ユーザー・アカウント制御」ウインドウが表示されたら「はい」をクリックします。




メニュー・ウインドウが表示されます。
「システムのインストール」をクリックします。



InstallShield Wizard ウィンドウが表示されます。「次へ」をクリックします。



「使用許諾契約の全条項に同意します」を選択して「次へ」をクリックします。



「ユーザー名」「会社名」「シリアル番号」を入力して「次へ」をクリックします。

※「ユーザー名」「会社名」は任意の名称で結構です。

シリアル番号は弊社から送付されたシリアルをご入力ください。





「標準インストール」を選択して「次へ」をクリックします。

インストール先のフォルダを変更も可能です。

インストール先を指定してください。



「インストール」をクリックします。



インストールの進捗が表示されます。


完了ウインドウが表示されたら「完了」をクリックします。

「マップインストーラー」ウインドウが表示されます。
ウインドウはそのままにしておきます。


【マップインストーラー】ウインドウが表示されない場合】

ご利用の環境に、スーパーマッпл・デジタル 26 の起動に必要な Microsoft 社の VC2015 ランタイムが不足している可能性がございます。


20 ページ 4-6-3 マップインストーラーが起動しない場合 をご参照いただき操作をお試しください。。




「SMDV26_DVD_Disk2.ISO」ファイルを右クリックして「マウント」選択します。



「セキュリティの警告」ウインドウが表示されたら「開く」をクリックします。



DVD ドライブイメージが表示されます。




「マップインストーラー」ウインドウの「実行」ボタンをクリックします。




「マップインストーラー」ウインドウが表示されます。

「すべて選択」「次へ」の順にクリックします。

※ 使用する都道府県をチェックを入れて選択可能です。ストレージの使用領域が削減できます。



「MapInstEx」ウインドウで「OK」をクリックします。「マップインストーラー」ウインドウの「次へ」をクリックします。



インストールの進捗が表示されます。



インストールが終了すると完了ウインドウが表示されます。
「完了」をクリックしてインストールを終了します。


4-6-3 マップインストーラーが起動しない場合

ファイルのダウンロードと実行



「マップインストーラー」ウインドウが表示されない場合。

ご利用の環境に、スーパー・マップル・デジタル 26 の起動に必要な Microsoft 社の VC2015 ランタイムが不足している可能性がございます。

以下の手順にてご利用の環境に不足しているランタイムの追加を行ってください。



名前	更新日時	種類	サイズ
runtime_installer_2506.exe	2025/08/13 9:26	アプリケーション	29,674 K



下記 URL をクリックしてマップル社のサイトから「[runtime_installer_2506.exe](#)」ファイルをダウンロードします。

【スーパー・マップル・デジタル 26 サポートページ】

https://smd.mapple.net/support/v26support/support_20250707.html

ダウンロードされた「[runtime_installer_2506.exe](#)」ファイルを実行します。

「ユーザー・アカウント制御」ウインドウが表示されたら「はい」をクリックします。

ファイルの展開が終了するとインストーラーウインドウが表示されます。

ほかに使用しているアプリケーションがある場合は終了します。

「次へ」をクリックします。

処理が終了すると「完了」ボタンが表示されます。クリックしてウインドウを閉じます。

コンピュータを再起動します。

再起動後改めて 16 ページ [スーパー・マップル・デジタル 26 のインストール](#)を行ってください

4-7 TerraMap 起動時のエラーについて

セットアップ完了後、TerraMap を起動時に「SuperMaple Digital がインストールされていません」と表示される場合、地図データのインストールに失敗している可能性がございます。

20 ページ [4-6-3 マップインストーラーが起動しない場合](#) の操作を実行後、改めて 16 ページ [スーパーマップル・デジタル 26 のインストール](#) の操作を行い起動をお試しください。



4-8 ライセンスキーの取得と登録

セットアップ完了後、TerraMap はインストールから 30 日間の期間限定動作で起動します。

ライセンスキーをご登録いただくことで、期間限定動作の解除を行います。

※ コピーの防止のためこのような措置を取らせていただいております。

取得したライセンスキーの登録を行っていただく事で、以降ライセンスキーの確認画面は表示されなくなります。

※ 30 日間の試用版をインストールされた場合、「ライセンスの確認」画面で「期限使用」ボタンをクリックしていただくことで、ライセンスキーを登録せず試用期間終了までご利用可能です。

○ ライセンスキーの登録時は、必ず Windows に **TerraMap をインストールした管理者権限をもったアカウントでログイン**し、TerraMap を「右クリック」「管理者として実行」から起動して登録してください。

ライセンスキーは 4 営業日以内に発行いたします。ライセンスキーの登録をするまでは、「期限使用」ボタンにてインストール後 30 日間ご利用頂けます。使用期限になりますと「期限使用」ボタンが押せなくなり、TerraMap が使用できなくなります。

○ 同一PCで再インストール行った場合「ライセンスキーの確認画面」が表示されない場合がございます。

その場合はライセンスキーの登録の必要はございません。


I. ライセンス発行キーの取得

Terra Map を起動すると「ライセンスキーの確認」ウインドウが表示されます。

ライセンスキーの申請をメールで行う場合は【ライセンスキー申請をメールで行う】を選択します。

インターネット接続がない、メールソフトがセットアップされていないなど、メール送受信を行うことができない場合は、「サポートダイヤル」までお問合せください。

サポートダイヤル: 03-6455-0481



【ライセンスキー申請をメールで行う】

クリックすると「ライセンスキー申請」ウインドウが表示されます。

必要事項を入力して「OK」をクリックするとメールソフトが起動します。そのまま送信してください。

*は必須項目です。

メールソフトが設定されていない場合は、「コピー」をクリックすると送信内容がコピーされます。他のプログラムに貼り付けてご利用ください




II.ライセンスキーの登録

弊社よりライセンスキーが届きましたら、デスクトップに作成されている TerraMap のショートカットアイコンを「右クリック」し、「管理者として実行」を選択して TerraMap を起動します。

「ライセンスの確認」ウインドウの「ライセンスキー」欄に入力のうえ、「キー登録」ボタンを押して登録します。
1度登録をすれば、この画面は表示されなくなります。

※ 必ず「管理者として実行」を選択して TerraMap を起動してください。

ダブルクリックで起動した場合ライセンキーの登録ができない(入力できない)場合があります。



5. コンピュータの変更時のデータ移行とアンインストール

TerraMap を使用するコンピュータを変更する場合、旧端末からデータの「バックアップ」ファイルを作成し、新しい端末に「リカバリー」を行うことで、これまで使用していたコンピュータで作成したデータを新しいコンピュータに引き継いで使用することができます。

また、旧端末に残っている TerraMap およびスーパーマップルデジタルはアンインストールする必要があります。

5-1 データのバックアップ

旧 PC で作成したデータを新 PC への移行、コンピュータの修理などに伴うデータ復旧のための、バックアップファイルの作成を行います。

※必ず、Windows に管理者権限のアカウントでログインして、TerraMap を終了した状態で作業を行ってください。

※ 新 PC にデータを移行しない場合は、バックアップファイルの作成を行う必要はありません。

ユーザー設定ファイル(シンボルデータや各種設定)をバックアップ

※ シンボルデータとは、地図上にアイコンでプロットされるポイントデータです。

<バックアップ対象のフォルダパス>

C:\Users****\AppData\Roaming\Terra\TerraMap

※ 「****」はログインユーザー名のフォルダです。

※ 「AppData」フォルダは隠しフォルダです。表示されていない場合は下記、「AppData」(「ProgramData」)フォルダが表示されていない場合をご参照ください。

Windows の「エクスプローラー」から上記バックアップ対象のフォルダがあることを確認します。


「TerraMap」フォルダをコピーして、任意の場所に一時的に保存してください。

※複数のユーザーで TerraMap をご利用の場合は、ユーザーごとにフォルダをバックアップしてください。

「AppData」(「ProgramData」)フォルダが表示されていない場合


■Windows 10 の場合

ウインドウ上部の「表示」タブをクリックし、「隠しファイル」に✓を入れます。「AppData」フォルダが表示されます。



■Windows 11 の場合

ツールバー「表示」、表示されたメニューの「表示」から「隠しファイル」の順にクリックしてチェックを入れます。



以上で、ユーザー設定ファイル(シンボルや各種設定)のバックアップは完了です。


地図情報ファイルとその他出力ファイルのバックアップ

- ※ 保存している地図情報ファイルがない場合は、必要のない手順です。
- ※ 地図情報ファイルとは、TerraMap を使って T.A を作成した状態を保存した、8 個の種類の異なる同名ファイルから構成される分析ファイルです。TerraMap メニューバー「ファイル」→「名前をつけて保存」することにより作成されるファイルです。
- ※ バージョンアップを伴うデータの移行の場合、旧バージョンで作成した地図情報ファイルは読み込んで参照は可能ですが編集作業は制限されます。詳細は「TerraMap2025 バージョンアップ作業にともなうご注意事項」を参照。

【TerraMap2025 バージョンアップ作業にともなうご注意事項】

<https://www.mapmarketing.co.jp/pdf/TM2025caution.pdf>

【地図情報ファイルの例】



- ※ 通常、アンインストールしても削除されないデータですが、バックアップされることをお勧めします。

<地図情報ファイルのデフォルト保存先>

C:\Users****\Documents\Terra\ UserData

「UserData」フォルダをコピーし、デスクトップ等わかりやすい場所に一時的に保存してください。

※「****」はログインユーザー アカウント フォルダです。

※ 「UserData」フォルダは TerraMap を使用した Windows アカウントごとに作成されます。複数の Windows アカウントで TerraMap を利用して地図情報ファイルを保存している場合は、すべてのアカウントの「ドキュメント」→「Terra」→「UserData」フォルダをご確認ください。

※ 上記「UserData」フォルダは TerraMap の初期設定時の保存場所です。変更された場合は、その保存場所を一時的に保存してください。

5-2 TerraMap のアンインストール

所要目安時間:5 分~

Windows の「コントロールパネル」「プログラムと機能」からアンインストールします。

Windows10 または Windoows11 の場合

デスクトップ画面「スタートボタン」を右クリックして「アプリと機能」を選択しアンインストールを行います。

■Windows 10 の場合



■Windows 11 の場合



アプリと機能



Windows8.1 または Windoows7 の場合

「コントロールパネル」から「プログラムと機能」を選択しアンインストールを行います。

■Windows 8.1 をご利用の方


デスクトップ画面右上にマウスカーソルをあて、チャームメニューを表示し、「設定」チャーム→「コントロールパネル」→「プログラムと機能」を開きます。

コントロールパネルの表示が「コントロールパネルホーム」の場合は、「プログラムのアンインストール」を選択します。「スタート」画面→「TerraMap」を右クリック→「アンインストール」を選択しても同様です。

「カテゴリ表示の場合」



「アイコン表示の場合」




■Windows 7をご利用の方

デスクトップ画面左下にある「スタート」→「コントロールパネル」→「プログラムと機能」を開きます。
コントロールパネルの表示が「コントロールパネルホーム」の場合は、「プログラムのアンインストール」を選択

「コントロールパネルホームの場合」



「クラシック表示の場合」



「Terra Map」を選択し、「アンインストール」をクリックしてください。

クリックするとアンインストールの確認画面が表示されます。

Windows10 の画像を使用しておりますが、他の OS でも操作は同様です。




削除中にユーザーアカウント制御の画面が出る場合があります。「はい」をクリックして続行してください。また、インストールしているアカウントに管理者権限がない場合には、管理者権限アカウントのパスワードを入力して「はい」をクリックしてください。



アンインストールの確認

アンインストールの確認画面が表示されます。「はい」をクリックします。



5-3 地図データのアンインストール

所要目安時間:10 分~

※ 別のコンピュータにセットアップされる場合に、必要な手順です。

1. 「②TerraMap のアンインストール」と同様に、プログラムの削除画面を開きます。
2. 「スーパーマップル・デジタル最新版」を選択し、「アンインストール」をクリックしてください。
3. ウイザードに従って、アンインストールを完了させて下さい。

※ 地図データのアンインストールの詳細は、スーパーマップル・デジタルに付属のインストールマニュアルをご覧ください。

5-4 バックアップデータのリカバリ

5-1 データのバックアップで作成したバックアップファイルを、修理後・変更後のコンピュータ移行する作業です。

※ 「5-1 データのバックアップ」を行っていない場合は、必要のない手順です。

※ リカバリ実行前に必ずセットアップした TerraMap の起動と終了を行ってください。

※ 新しいコンピュータ(OS の再インストールなどを行ったコンピュータなど)に TerraMap をセットアップした場合は、リカバリ先のユーザー アカウントで起動後し、リカバリ実行前に必ずセットアップした TerraMap の起動と終了を行ってください。

※ バックアップ元データが TerraMap バージョン 10 以前の場合は、バックアップしたシンボルデータ(SymbolData ファイル)をデスクトップ等の任意の場所へ保存し、TerraMap メニューバー「オプション」→「Ver10 以前シンボルファイル変換」から TerraMap2025 用へ変換を行ってください。


ユーザー設定ファイル(シンボルデータや各種設定)のリカバリ

1:「5-1 データのバックアップ」で一時的に保存した「TerraMap」フォルダを用意します。

2:Windows の「エクスプローラー」から、「ローカルディスク(C:)」→「ユーザー」→「TerraMap をご利用のユーザー アカウントフォルダ」→「AppData」→「Roaming」→「Terra」を開きます。

※ 「Terra」フォルダは、「TerraMap をご利用のユーザー アカウント」から初回起動時に生成されます。リカバリを行うユーザー アカウントから TerraMap の起動・終了を行った後にリカバリ処理を行ってください。

※ 「AppData」フォルダが表示されない場合については、「5-1 データのバックアップ」の「「AppData」フォルダが表示されていない場合」をご覧ください。



3:「1」で用意した「TerraMap」フォルダを、「2」で開いた「Terra」フォルダ内にコピー & 貼り付け、または移動します。

「ファイルの置換またはスキップ」ウインドウが表示されます。「ファイルを置き換える」選択して下さい。

以上で、ユーザー設定ファイル(シンボルデータや各種設定)のリカバリは完了です。

地図情報ファイルのリカバリ

1:「5-1 データのバックアップ」でデスクトップ等に一時的に保存した「UserData」フォルダを用意します。

2:Windows の「エクスプローラー」から

C:\Users*****\Documents\Terra\ UserData フォルダがあることを確認します。

※「*****」はログインユーザー アカウント フォルダです。

※「Terra」フォルダは、「TerraMap をご利用のユーザー アカウント」から初回起動時に生成されます。リカバリを行なうユーザー アカウントから TerraMap の起動を確認した後にリカバリ処理を行なってください。

3:「1」で用意した「UserData」フォルダを、「Terra」フォルダ内にコピー & 貼り付け、または移動します。上書き確認のメッセージが表示されますので、「ファイルを置き換える」を選択して下さい。

※「スタート」→「ドキュメント」→「Terra」は、デフォルトの保存場所です。任意の場所に保存してもご利用可能です。

※バックアップ元データが TerraMap バージョン 10 以前の場合は、上記リカバリ作業完了後、TerraMap メニューバー「オプション」→「Ver.10 以前地図情報ファイル変換」から TerraMap2025 用へ変換を行なってください。

TerraMap セットアップマニュアル
2026 年 1 月 21 日版

マップマーケティング株式会社

●サポート専用ダイヤル: 03-6455-0481

●サポート専用アドレス: support@mapmarketing.co.jp